



Índice

1.	Introdução .....	3
2.	Pré-requisitos.....	3
2.1.	Sistemas operativos suportados (a data de criação de Manual):.....	3
2.2.	Versões Microsoft .NET Framework suportados.....	3
2.3.	Componentes adicionais necessários .....	3
2.4.	Instalador de TX Control.....	3
2.5.	Licença RunTime válida para a versão do TX Control.....	3
3.	Instalação .....	3
3.1.	Verificações.....	3
3.2.	Instalar o TX Control.....	4
4.	Informação adicional .....	4

## 1. Introdução

A presente instrução de trabalho pretende ajudar o responsável pela instalação ou manutenção do e@sport a proceder com a instalação do servidor TX Control.

Este servidor (serviço) é responsável para gestão de contratos em modelo Word.

A instalação deste servidor é feita no servidor aplicacional onde se encontra alojado o e@Sport.

Os ficheiros necessários para a instalação encontram-se no servidor da publicação do e@Sport, pasta TXControl.

## 2. Pré-requisitos

### 2.1. Sistemas operativos suportados (a data de criação de Manual):

- Windows Vista
- Windows Server 2008
- Windows 7
- Windows 8
- Windows Server 2012
- Windows 8.1
- Windows 10
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019

### 2.2. Versões Microsoft .NET Framework suportados

- .NET 4.0
- .NET 4.5
- .NET 4.6
- .NET 4.7

### 2.3. Componentes adicionais necessários

[Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013](#)

### 2.4. Instalador de TX Control

### 2.5. Licença RunTime válida para a versão do TX Control

## 3. Instalação

### 3.1. Verificações.

Verificar se o servidor de destino reúne todos as condições, incluindo os pré-requisitos para instalação.

### 3.2. Instalar o TX Control

Instalar o TX Control a partir do instalador TX Text Control.NET Server XX.X.

Durante o processo de instalação, vai ser necessário inserir a licença RunTime (OEM).

Após o processo de instalação, o respetivo serviço ficará registado no Windows.

Este serviço pode ser consultado, parado, reiniciado, etc. através da consola services.msc

## 4. Informação adicional

[https://www.textcontrol.com/documentation/?param=n\\_aspnet\\_requirements.asp\\_requirements.htm&product=tx](https://www.textcontrol.com/documentation/?param=n_aspnet_requirements.asp_requirements.htm&product=tx)